



Buenos Aires, 22 de Mayo de 2012

Página 1

Procedmiento	CG408 Transferencia Térmica – Configuración a Térmica Directa
Contacto:	Soporte Técnico
Referencia:	Configureación "termica directa mediante el driver

Todas las impresoras SATO de transferencia térmica (que usan ribbon) pueden configurarse para que trabajen como térmicas directas (sin ribbon). En el caso de la SATO CG408, la configuración puede hacerse tanto desde las rutinas de escape como desde el driver. Para configurarlo desde el driver, hay que ingresar a las propiedades del driver de la impresora , hacér click en preferencias de impresión y luego sobre la solapa de configuración avanzada, desmarcár el check box de transferencia térmica:

Formate	🌢 Preferencias de impresión de SATO CG408 (Copiar 1) ? 🔀	About
General	Monorio de impreserva Eucentes del códico de barros Eucentes de comondo	impresora
	Comandos personalizados Importar/Exportar configuraciones About Opciones Configuración avanzada Interpolación de colores Formatos	
Ubicació Comenta	Cottador	
Modelo:	Izquierdo: 0,01 cm Punto: 0,00 cm Superior: 0,01 cm Modo de impresión	
Color: Doble Grapa	Modo de operación: Continuo 💌 Modo de impresión: Continuo 💌	<u>^</u>
Veloci	Desplazamiento: 0,00 cm	
Resolu	Sensor	
	⊂ reflexivo ⊂ continuo ় ver a través	prueba
	Exportar a la impresora	
	Número de formato: 1 ** Sólo es válido para utilizar con el Programa de Etiquetado Almacenar ajustes Otro	Ayuda
	Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda	

finalmente enviár un test de prueba a la impresora, el comando se envía junto con el test y la impresora queda lista para

Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049

www.satoargentina.com.ar

www.nodos.com.ar





Buenos Aires, 22 de Mayo de 2012

Página 2

Procedmiento	CG408 Transferencia Térmica – Configuración a Térmica Directa
Contacto:	Soporte Técnico
Referencia:	Configureación "termica directa mediante el driver

usarse con impresión térmica directa hasta que se envíe nuevamente el comando que habilite la transferencia térmica. Gustavo Rodi **Technical Support** SATO Argentina S.A. Argentina-Bolivia-Chile-Paraguay-Uruguay Tel: (5411) 4887-9000 Fax: (5411) 4638-5049 ©2011 SATO Argentina S.A. Todos los derechos reservados. Rev A especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Cualquier reproducción total o parcial del presente contenido sin autorización previa queda completamente prohibida. SATO es marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japón , Estados Unidos de Norteamerica y otros países. Toda otra marca mencionada pertenece a sus respectivos propietarios.



(Sato Argentina S.A. Pola 3166 (C1439ENL) C.A.B.A. Argentina Tel.(5411) 4887-9000 Fax.(5411) 4638-5049

www.satoargentina.com.ar

www.nodos.com.ar