





## Compartir Impresora SATO en red


Desde la PC a la cual está conecta la impresora, dirigirse a: Inicio → Dispositivos e impresoras



Seleccionar nuestra Impresora, en este caso "SATO CG408", dar click derecho sobre la misma e ingresar a "Propiedades de impresora".




Dirigirse a la solapa "Compartir" y seleccionar la opción "Compartir esta impresora" y luego presionar "Aceptar".






Para conocer el nombre de nuestro equipo, proceder de la siguiente manera:  
Ir a Inicio → Panel de control.




Ingresar a "Sistema".



Acá podremos observar el nombre de nuestro equipo.


Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo —  
Nombre de equipo: SAS10304

Ahora vamos a la otra pc la cual debe estar conectada a la misma red.  
Nos dirigimos a Inicio → Dispositivos e impresoras y seleccionamos en la parte superior "Agregar una impresora".






Seleccionamos "Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth".




Si no la encuentra automáticamente, dirigimos a "La impresora no está en la lista".






Ubicamos en “Seleccionar una impresora compartida por nombre” y presionar “Examinar”.



Luego deberemos ingresar al dominio donde está conectada la impresora, en este caso “SAS10304”, y seleccionaremos la impresora SATO CG408.



Presionamos “Siguiente” y se instalará el driver de la impresora y ya podremos utilizarla.

Ezequiel Gimenez  
Technical Support