



SATO - Instalación en Windows de Impresoras Interfaz Ethernet

Una vez configurada la IP en la impresora, seguiremos los pasos detallados a continuación:


1. Descargaremos los [Drivers](#) de la página. Al descargarlo obtendremos un archivo .zip. Debemos descomprimirlo.
2. Ejecutaremos el PrnInst.exe y se nos abrirá la ventana de instalación de drivers.




3. Hacemos Click en “Instalar Impresora” y seleccionaremos el modelo de la impresora que deseamos instalar.




4. Una vez seleccionada la impresora, daremos Click en “Siguiente” y pasaremos a configurar el puerto donde instalaremos la impresora. Hacemos Click en “Agregar Puerto...”




5. El controlador buscará impresoras detectables en la RED. Si la detecta, seleccionaremos y daremos click en “Agregar”. Caso contrario Daremos Click sobre “Manual”.



6. Se abrirá la siguiente ventana, en la que seleccionaremos “TCP/IP(LAN)” y presionaremos “OK”.



7. Paso siguiente completaremos los datos del puerto.



8. Paso siguiente, presionaremos "OK" y Windows agregará el nuevo puerto



9. Finalmente presionaremos "Finalizar" y Windows agregará la nueva impresora.

Ante cualquier duda quedo a tu disposición.

Gustavo Rodi, Technical Support Supervisor
SATO Argentina S.A.
Pola 3166|LC1439ENL | CABA, Argentina
Tel: 11.4887.9000
gustavo.rodri@sato-global.com